

## Linha de registro:

Tipicamente, na configuração do Asterisk (arquivo sip.conf ou arquivo sip\_additional.conf) existe uma linha que possibilita que a plataforma Asterisk do cliente se registre no proxy SIP da Meta Ti Solutions:

```
register=<username_sip>:<senha>@200.219.224.49:5060/<ramal_que_recebe_chamada>
```

Exemplo comum: register=login\_200.219.224.49:senha\_aqui@200.219.224.49:5060/ramal1

**É necessário que o ramal que recebe a chamada (após o "5060/" na linha de registro) tenha o mesmo nome que o login da Meta Ti Solutions:**

**Exemplo CORRETO: register=login\_metatisolutions:senha\_metatisolutions@200.219.224.49:5060/loginmetatisolutions**

## Configurações do peer no Asterisk:

No arquivo sip.conf ou sip\_additional.conf, deve existir um peer com a configuração abaixo:

```
[troncometatisolutions]
username=login
type=peer
secret=senha
port=5060
insecure=very
host=200.219.224.49
fromuser=login
fromdomain=200.219.224.49
dtmfmode=rfc2833
context=from-metatisolutions
disallow=all
allow=ilbc
allow=alaw
allow=g729
```